

Click to prove  
you're human

















## Iniciar windows 7 en modo seguro

Cuando nuestro ordenador presenta problemas de arranque, de compatibilidad con los diferentes controladores, de navegación e incluso problemas con virus, hay diversas formas de detectar y solucionar estas situaciones. Pero no hay duda de que una de las mejores formas de arreglar estos inconvenientes es con el modo a prueba de errores, el cual puede ser un poco difícil de encontrar, si no tienes el conocimiento necesario. Por eso en este artículo te voy a enseñar cómo acceder al modo seguro de Windows 7 para que tengas acceso a las soluciones de los diferentes problemas que este presentando tu equipo. Pasos para iniciar en modo seguro o a prueba de errores el sistema operativo Windows 7 El modo seguro de Windows es una de las mejores formas de detectar y solucionar cualquier problema que este presentando nuestro ordenador, ya que en este modo el propio sistema se encarga de separar los controladores verdaderamente útiles de los que son adicionales y así detectará si alguno de estos está generando incompatibilidad. Además sirve para ver si hay secciones del sistema que puedan estar corrompidas con virus entre otras cosas. Ahora veremos diversas formas de entrar al modo a prueba de errores de Windows 7 estando dentro del sistema. Usando la configuración del sistema Existen 3 maneras sencillas de acceder a la configuración del sistema, pero en todas ellas vamos a utilizar el mismo comando llamado “msconfig.exe”. La primera es mediante el símbolo del sistema el cual podemos encontrarlo desde el menú inicio en la lista de todos los programas, ubicamos “Accesorios” y luego pulsamos en “Símbolo del sistema”. Y una vez estemos en él, vamos a escribir el comando “msconfig.exe” para acceder a la configuración del sistema. En la configuración del sistema podemos encontrar ciertos parámetros que pueden ser muy útiles si somos conocedores de su correcto uso, en caso contrario dejamos todo así en la pestaña “General” y saltamos a la pestaña de “Arranque”. Una vez en la pestaña de arranque debemos marcar la opción “Arranque a prueba de errores”. Esto nos desbloqueará las opciones de abajo. Si eliges el arranque a prueba de errores con la opción “Mínimo”, el ordenador solo utilizará los recursos más necesarios, dejará de lado cualquier mejora gráfica adicional y desactivados la mayoría de los controladores incluidos los de red y navegación. Si eliges la opción “Shell alterno”, tendrás acceso al símbolo del sistema, lo cual puede ser muy útil para desarrolladores o para detectar problemas en el ordenador. Y por último si eliges la opción “Red” los controladores de red y navegación en internet quedaran activos para hacer cualquier prueba en el ordenador. Luego de haber elegido las opciones que necesitamos, y después de darle en “Aceptar”, nos mostrará un mensaje para reiniciar el ordenador, ya que es la única forma de acceder al modo a prueba de errores. Por eso es recomendable hacer esto sin mas nada abierto para evitar perder información importante. Existen dos formas alternativas de entrar en la “Configuración del sistema” que son mucho más sencillas: La primera es simplemente en el menú inicio de “Windows” escribes el comando “msconfig.exe” y seleccionas la única opción que te aparece. También podemos utilizar un atajo pulsando las teclas “Windows+r” y para abrir el cuadro “Ejecutar” del sistema y una vez allí, escribimos el comando “msconfig.exe”, para acceder mucho más rápido al símbolo del sistema y activar el modo seguro. Usando el símbolo del sistema Podemos acceder al símbolo del sistema desde el menú inicio en la sección de “Accesorios” o podemos usar el atajo “Windows+R” y para abrir el ejecutar del sistema y luego allí escribir “CMD”. Una vez estemos en el símbolo del sistema podemos utilizar diferentes comandos para acceder al modo seguro de nuestra preferencia. Los comandos son los siguientes: Para entrar en el modo a prueba de fallos con los controladores Mínimos o normal: “bcdedit /set {default} safeboot minimal”. Para entrar en el modo seguro con funciones de red y navegación: “bcdedit/set {default} safebootnetwork”. Para entrar en el modo a prueba de errores con línea de comandos alterna o símbolo del sistema: “bcdedit /set {default} safebootalternateshell yes”. Lo siguiente debemos hacer es reiniciar el equipo, y cuando arranque entraremos en el modo seguro que hayamos elegido. Cuando hayamos terminado de realizar las pruebas que necesitábamos y queramos salir del modo seguro, solo debemos volver al símbolo del sistema y esta vez escribiremos el siguiente comando: “bcdedit /deletevalue {default} safeboot”. Este mismo comando es muy útil cuando queremos salir del modo seguro y por alguna razón ajena, el sistema no sale como debería ser, y luego de implementar este comando reiniciamos el ordenador y ya podremos entrar en el modo normal con todos los controladores activos. Utilizando un disco de instalación de Windows 7 Un método muy poco común de acceder al modo a prueba de fallos de Windows es con un disco de instalación de Windows 7. No importa que no sea el original, solo es necesario que se ejecute y en la pantalla de instalación pulsaremos las teclas Shift+F10 para abrir el símbolo el sistema. Y cuando aparezca el símbolo del sistema y según lo que necesitemos usaremos los siguientes comandos: Para entrar en el modo a prueba de fallos con los controladores Mínimos o normal: “bcdedit /set {default} safeboot minimal”. Para entrar en el modo seguro con funciones de red y navegación: “bcdedit /set {default} safebootnetwork”. Para entrar en el modo a prueba de errores con línea de comandos alterna o símbolo del sistema: “bcdedit /set {default} safebootalternateshell yes”. Para salir del modo seguro: “bcdedit /deletevalue {default} safeboot”. ¿Y si mi ordenador con Windows 7 no funciona? ¿Cómo entro al modo seguro en W7? Sin duda una de las mejores formas desde siempre para acceder al modo seguro de Windows es pulsando F8 repetidas veces justo después de encender el equipo. En Windows 7 esto no es la excepción, e incluso es la mejor y única forma de acceder al modo a prueba de fallos estando fuera del sistema, funciona perfectamente cuando el ordenador no quiere arrancar correctamente. Entonces lo único que hay que hacer pulsar el botón de encendido del ordenador W7 y cuando este mostrando los datos del CPU, tarjeta gráfica entre otras cosas, pulsamos rápida y repetidamente la tecla F8 hasta que nos muestre la siguiente pantalla. Aquí podemos encontrar una serie de opciones, pero las que nos interesan en este caso son las 3 primeras, y según nuestros requerimientos, vamos a elegir, el “Modo seguro normal”, el modo seguro con funciones de red, o el modo seguro con el símbolo del sistema. Carlos López Jurado 06/12/23 14:44 El modo seguro, también conocido como "a prueba de errores" o "a prueba de fallos", te ayuda a diagnosticar el origen de un problema en tu equipo. Sea cual sea la marca de tu PC o laptop (HP, Dell, Lenovo...) y sin importar tu versión de Windows. Te explicamos cómo activarlo, ya sea desde el arranque, con la tecla F8 o de otras formas. índice Windows 10 y 11 Windows 8, 7, Vista y XP ¿Cómo entrar en modo seguro en Windows 10 y 11? Si puedes acceder al escritorio 1) Haz clic en Inicio y luego en Configuración. 2) En la sección Sistema, baja hasta Recuperación. 3) En Opciones de Recuperación > Inicio Avanzado, pincha en Reiniciar ahora: © Microsoft 4) Sigue las mismas instrucciones que en Windows 10 a partir del paso 4. Iniciar tu equipo en modo seguro es muy fácil a través de las propias opciones de configuración del sistema operativo. Para ello: 1) Haz clic en Inicio y luego en Configuración. © Microsoft 2) Entra en Actualización y seguridad. © Microsoft 3) Selecciona Recuperación en la columna de la izquierda y haz clic en el botón Reiniciar ahora, bajo el apartado Inicio avanzado. © Microsoft 4) Tras el reinicio, llegarás a una pantalla como esta. Haz clic en Solucionar problemas. © Microsoft 5) A continuación, elige Opciones avanzadas. © Microsoft 6) Selecciona la opción Configuración de inicio. © Microsoft 7) Por último, haz clic en Reiniciar. © Microsoft 8) Tu PC se reiniciará de nuevo para mostrarte una serie de opciones de inicio especiales, a cada una de las cuales les corresponde una tecla de función (en este punto es posible que se te pida una contraseña si has cifrado tu dispositivo). Dependiendo de si vas a necesitar acceso a Internet o no, tendrás que pulsar F4 (Habilitar modo seguro) o F5 (Habilitar modo seguro con funciones de red). © Microsoft También puede darse el caso de que tu ordenador arranque correctamente, pero, por el motivo que sea, no consigas pasar de la pantalla de inicio de sesión. La solución entonces es clicar sobre el botón de Inicio/Apagado que aparece en la esquina inferior derecha y seleccionar Reiniciar mientras mantienes pulsada la tecla Mayús o Shift. Esto te llevará al mismo entorno de recuperación (winRE) visto en el apartado anterior. A partir de ahí, selecciona Solucionar problemas > Opciones avanzadas > Configuración de Inicio > Reiniciar y pulsa F4 o F5 para acceder al modo seguro. © Microsoft Un último escenario sería aquel en el que tu PC enciende, pero no es capaz de ejecutar Windows, bloqueándose en una pantalla negra, blanca o azul con un mensaje de error. Lo más probable es que las opciones avanzadas de inicio y recuperación aparezcan automáticamente tras varios fallos en el arranque. Si no es así, puedes conseguir lo mismo apagando y encendiendo tu dispositivo tres veces consecutivas. Más concretamente, esto es lo que debes hacer: 1) Mantén presionado el botón de encendido hasta apagar completamente tu ordenador. 2) Enciéndelo de nuevo y, apenas comience a arrancar (normalmente el primer signo es el logo del fabricante), vuelve a mantener pulsado el botón de encendido durante unos segundos para apagarlo. 3) Repite el paso anterior una vez más. 4) Enciéndelo por tercera vez y no hagas nada en esta ocasión. Si todo ha ido como debería, entrarás en el entorno de recuperación de Windows. 5) Ve a Solucionar problemas > Opciones avanzadas > Configuración de Inicio > Reiniciar. En caso de que no te funcione el ratón, también puedes moverte por estos menús usando únicamente el teclado. Por último, pulsa F4 para reiniciar tu equipo en modo seguro o F5 para reiniciarlo en modo seguro con funciones de red. Como salir del modo seguro Basta con reiniciar o apagar y volver a encender tu ordenador para que Windows vuelva a ejecutarse normalmente. ¿Cómo iniciar el modo seguro en Windows 8, 7, Vista y XP? 1) Abre la barra lateral de Windows y dirígete a Configuración > Cambiar configuración de PC > Uso general > Reiniciar ahora (bajo Inicio avanzado). 2) Te aparecerá la página Elegir una opción, en la que debes seleccionar la opción Solucionar problemas. 3) Haz clic en Opciones avanzadas > Configuración de inicio. Presiona Enter y, a continuación, presiona la tecla correspondiente al modo seguro (tecla 4 en Windows 8). También puedes presionar la tecla correspondiente a otro de los modos de inicio. El sistema se reiniciará y te llevará al escritorio en modo seguro. Si no tienes la posibilidad de hacerlo desde los ajustes, los métodos alternativos explicados para Windows 10 también funcionan en Windows 8 (forzar el apagado tres veces consecutivas o pulsar Mayús + Reiniciar desde la pantalla de inicio de sesión). Tras iniciar o reiniciar el PC y antes de que llegue a mostrarse el logotipo de Windows en la pantalla, pulsa repetidamente la tecla F8. Una vez en el menú de opciones de arranque avanzadas, utiliza las flechas del teclado para seleccionar la opción correspondiente al modo seguro y confirma pulsando Enter. © Unsplash ¡Bienvenido, entusiasta de la tecnología! Si alguna vez te has preguntado cómo acceder al modo seguro en Windows 7 sin usar la tecla F8, estás en el lugar adecuado. En esta guía paso a paso, te mostraré una forma alternativa de ingresar a este modo vital en tu sistema operativo. En lugar de depender únicamente de la tecla F8, exploraremos juntos una ruta alternativa que te permitirá iniciar Windows 7 en modo seguro de manera sencilla y efectiva. ¡Prepárate para descubrir un nuevo método que te facilitará el acceso a esta opción esencial para solucionar problemas en tu computadora! Cómo activar el modo seguro sin utilizar la tecla F8 Para activar el modo seguro en Windows 7 sin utilizar la tecla F8, existe un método alternativo que involucra el uso de la configuración del sistema. En primer lugar, debes abrir el menú de inicio y en el cuadro de búsqueda escribir «msconfig» para acceder a la utilidad de configuración del sistema. Una vez que se abre la ventana de configuración del sistema, navega hasta la pestaña «Arranque» en la parte superior de la ventana. Luego, busca la sección «Opciones de arranque» y marca la casilla que dice «Arranque a prueba de errores». Después de marcar esa casilla, selecciona el tipo de arranque seguro que desees utilizar, ya sea «Mínimo», «Alternativo», o «Red». Una vez hayas seleccionado el tipo de arranque seguro, haz clic en «Aceptar» y luego en «Reiniciar» para aplicar los cambios. Es importante tener en cuenta que al reiniciar tu sistema utilizando este método, ingresarás directamente al modo seguro que has seleccionado sin necesidad de presionar la tecla F8 durante el proceso de arranque. Este método alternativo puede resultar útil en situaciones donde la tecla F8 no está funcionando correctamente o si prefieres evitar el uso de combinaciones de teclas durante el arranque. Recuerda que una vez hayas completado tus tareas en modo seguro, puedes desactivarlo volviendo a la configuración del sistema y desmarcando la casilla de «Arranque a prueba de errores». Como solucionar el problema cuando la tecla F8 no funciona ¡Solucionando el dilema de la tecla F8 que se niega a cooperar! Cuando nos enfrentamos a la obstinación de la tecla F8 al intentar acceder al modo seguro en Windows 7, nos vemos obligados a explorar vías alternativas que nos permitan sortear este obstáculo con destreza y determinación. En primer lugar, es importante recordar que existen diversas formas de abordar esta situación con ingenio y astucia. Una opción a considerar es utilizar la herramienta de configuración del sistema, conocida como «msconfig». Este recurso nos brinda la posibilidad de realizar ajustes en el arranque del sistema de una manera precisa y sin depender exclusivamente de la esquivia tecla F8. Otra alternativa a tener en cuenta es la utilización de las opciones de recuperación de Windows. Acudiendo a través de un disco de instalación o una unidad USB de arranque, podemos adentrarnos en un entorno que nos permitirá reparar posibles fallos en el sistema operativo y, al mismo tiempo, acceder al modo seguro sin depender de la colaboración de la renuente tecla F8. Además, una estrategia efectiva consiste en modificar las opciones de arranque de Windows 7 a través del Panel de control. Al realizar ajustes en la configuración del sistema, podemos habilitar la función de arranque en modo seguro de manera que podamos ingresar a este entorno protector sin depender exclusivamente de una tecla que se niega rotundamente. En resumen, aunque la tecla F8 pueda resistirse a cumplir su función al intentar acceder al modo seguro en Windows 7, existen múltiples caminos que podemos explorar para superar este obstáculo con determinación y habilidad. Mediante el uso de herramientas como «msconfig», opciones de recuperación y ajustes en la configuración del sistema, lograremos sortear este desafío con éxito y acceder al ansiado modo seguro sin depender únicamente de la colaboración de una tecla caprichosa. Guía completa para iniciar Windows 7 en modo seguro de forma rápida y sencilla Para iniciar Windows 7 en modo seguro sin utilizar la tecla F8, es importante seguir una serie de pasos detallados que permitirán acceder a este modo de manera rápida y sencilla: Lo primero que debes hacer es iniciar Windows 7 normalmente y dirígete al menú de inicio. A continuación, en la barra de búsqueda, escribe «msconfig» y presiona Enter. Esto abrirá la utilidad de configuración del sistema. Dentro de la ventana de configuración del sistema, ve a la pestaña «Arranque». Aquí encontrarás una serie de opciones relacionadas con el inicio del sistema operativo. En la sección de «Opciones de arranque», marca la casilla que indica «Arranque seguro» y luego selecciona el tipo de arranque seguro que desees (Mínimo, Red o con símbolo del sistema). Una vez seleccionada la opción deseada, haz clic en «Aceptar» y luego reinicia tu equipo. Windows 7 se iniciará en modo seguro según la configuración que seleccionaste. Es importante recordar que al acceder al modo seguro, el sistema operativo carga únicamente los controladores y servicios esenciales, lo que facilita la resolución de problemas relacionados con el inicio del sistema o la presencia de malware. En el mundo de la informática, es crucial comprender los procedimientos para acceder al modo seguro en sistemas operativos como Windows 7, incluso sin utilizar la tecla F8. Esta habilidad no solo amplía nuestro conocimiento técnico, sino que también nos permite solucionar problemas y mantener la integridad de nuestro sistema en situaciones críticas. Es fundamental recordar que, al buscar información sobre este tema, es importante verificar y contrastar los datos encontrados. La fiabilidad de la fuente y la precisión de los pasos a seguir son esenciales para evitar posibles errores o daños en el sistema. En conclusión, dominar la entrada al modo seguro en Windows 7 sin depender exclusivamente de la tecla F8 nos brinda un control adicional sobre nuestro sistema, potenciando nuestra capacidad para resolver contratiempos informáticos de manera eficiente y segura. ¡Que tengan un día lleno de conocimiento tecnológico! No olviden explorar otros artículos para seguir enriqueciendo sus habilidades informáticas. ¡Hasta pronto! Visited 7 times, 1 visit(s) today Es normal que nuestro sistema operativo presente algún tipo de fallo tanto a nivel de hardware como de software. Estos problemas afectan directamente a la estabilidad y rendimiento del sistema. Por eso, como administradores y personal de IT debemos estar atentos a dar una solución inmediata a este tipo de errores para permitir que se continúe con la operación de forma normal. Para ello, los sistemas operativos Windows, en este caso Windows 7, disponen de una función llamada “Modo seguro” gracias a la cual las tareas de soporte serán más simples de realizar.El modo seguro inicia el sistema Windows en un estado básico, es decir, solo con un conjunto limitado de archivos y controladores. Al usar este modo, será posible solucionar problemas del equipo y así ir descartando fallos. En caso de que el problema no se genere en el modo seguro, es un indicio de que la configuración predeterminada y los controladores básicos de dispositivos no son la raíz del problema.El modo seguro dispone de dos funciones que son Modo seguro y Modo seguro con funciones de red. Aunque son idénticos, el Modo seguro con funciones de red incluye los controladores de red y servicios necesarios para acceder a Internet y a otros equipos de la red local.Aprenderemos cómo acceder al modo seguro de Windows 7 a través de este tutorial.1. Entrar en el Modo seguro durante el arranque de Windows 7Es uno de los métodos más prácticos de acceso al Modo Seguro ya que cuando el equipo presenta errores para iniciar de forma normal, basta con dejar presionada la tecla F8 de nuestro teclado durante el proceso de arranque del equipo inmediatamente después de encenderlo.Al usar esta tecla se desplegará lo siguiente. Allí accedaremos a la ventana de Opciones de arranque avanzadas, donde será posible iniciar Windows 7 en Modo seguro, Modo seguro con funciones de red y Modo seguro con símbolo del sistema y algunas opciones más. Para seleccionar la opción adecuada debemos usar las teclas de flecha para seleccionar la opción a usar y luego pulsar Enter para acceder allí. 2. Entrar en el Modo seguro usando la Configuración del sistema Windows 7integra un comando de configuración del sistema llamado msconfig gracias al cual será posible realizar diversas configuraciones sobre el arranque, servicios, inicio y demás componentes del sistema.Paso 1Para acceder a esta funcionalidad vamos al cuadro de búsqueda de Windows 7 e ingresamos “msconfig”. Paso 2Damos clic sobre dicha línea y se desplegará la siguiente ventana donde iremos a la pestaña “Arranque” y allí activamos la casilla “Arranque a prueba de errores” y en la parte inferior definimos el tipo de arranque a usar: Paso 3Una vez definido pulsamos en “Aceptar” y se desplegará lo siguiente: Paso 4Allí definimos si reiniciamos el sistema inmediatamente o esperamos hasta el próximo reinicio para acceder en dicho modo. Para permitir que Windows 7 inicie de forma normal, debemos acceder de nuevo a la configuración del sistema y en la pestaña “Arranque” desactivar la casilla “Arranque a prueba de errores”. De no hacer esto, el sistema continuara arrancando en el modo seguro seleccionado. 3. Entrar en el Modo seguro usando el Símbolo del sistema Windows 7El Modo seguro en Windows 7 está integrado en una serie de comandos los cuales permiten establecer tanto la prioridad como el mecanismo de arranque del sistema operativo.Paso 1Para usar este método, debemos acceder como administradores al símbolo del sistema buscando cmd en el cuadro de búsqueda de Windows 7 y en los resultados dar clic derecho sobre la opción correcta y allí seleccionar “Ejecutar como administrador”. Paso 2Ahora, en la terminal podemos ejecutar alguna de las siguientes opciones: Modo Seguro bcdedit /set {default} safeboot minimal Modo Seguro con funciones de red bcdedit /set {default} safeboot network Modo Seguro con línea de comandos “bcdedit /set {default} safebootalternateshell yes Paso 3Ejecutamos la opción deseada en el símbolo del sistema y pulsamos Enter: Paso 4Reiniciamos el sistema operativo para acceder en dicho modo, una vez completemos las tareas de administración, vamos de nuevo al símbolo del sistema y ejecutamos lo siguiente para que Windows 7 inicie de forma normal: bcdedit /deletevalue {default} safeboot 4. Entrar en el Modo seguro usando medio de instalación Windows 7A través del medio físico de instalación de Windows 7 será posible acceder al símbolo del sistema para ejecutar alguno de los comandos arriba mencionados.Paso 1Para esto, debemos grabar la imagen de Windows 7 en un DVD, o usar el disco original, configurar la BIOS para que arranque desde allí y luego veremos esto: Paso 2Pulsamos en Next y se desplegará lo siguiente: Paso 3Allí usaremos las teclas siguientes para acceder al símbolo del sistema y allí ejecutamos lo siguiente. Al pulsar Enter se completará el proceso y ejecutamos el comando “exit” para salir del símbolo del sistema y continuar con el reinicio en modo seguro de Windows 7.Shift + F10 bcdedit /set {default} safeboot minimal Paso 4Al igual que en el proceso anterior, después de completar las tareas de soporte debemos ejecutar la siguiente línea en la terminal para que Windows 7 inicie de forma normal: bcdedit /deletevalue {default} safeboot 5. Entrar en el Modo seguro usando disco de recuperación Windows 7Windows 7, al igual que todos los sistemas Windows, nos dan la oportunidad de crear un disco de recuperación gracias al cual será posible acceder a ciertas herramientas desde el arranque como:Restauración del sistema.Recuperación usando una imagen del sistema.Paso 1Para este método debemos crear el disco desde el sistema operativo, luego arrancar Windows 7 desde el y allí seleccionar “Línea de comandos” y una vez accedamos a la terminal ejecutar alguna de las siguientes opciones: Modo Seguro bcdedit /set {default} safeboot minimal Modo Seguro con funciones de red bcdedit /set {default} safeboot network Modo Seguro con línea de comandos “bcdedit /set {default} safebootalternateshell yes Paso 2Cuando se reinicia Windows 7 en Modo Seguro, sin importar la opción seleccionada, veremos que en primer lugar se cargan los controladores básicos: Paso 3Luego accedemos al Modo Seguro para llevar a cabo las tareas requeridas: Como vemos, son diversas las opciones para acceder a este modo en Windows 7 y así trabajar más rápidamente sobre los problemas del sistema. Con el modo seguro podremos hacer modificaciones o solucionar errores del equipo cuando éste no arranca o no funciona de forma óptima. El modo seguro de Windows 7 te ayuda a recuperar el acceso a tu sistema operativo y a la interfaz de usuario cuando hay errores críticos en el sistema. De hecho, a través de este modo, puedes encontrar y solucionar la causa de dichos errores. Se llama “modo seguro” porque en este modo solo se activan las funciones básicas de Windows y los controladores necesarios para iniciar el sistema, es decir, que no se activan los programas posiblemente inseguros. Sigue leyendo para descubrir cómo entrar en modo seguro en Windows 7 de dos formas distintas. Microsoft lleva décadas dotando a sus sistemas operativos Windows con el modo seguro. Este método de arranque hace que sea posible analizar y solucionar errores críticos del sistema, incluso si la causa son problemas de software. Por ejemplo, si te aparece el temido mensaje de error de pantalla azul justo al arrancar el sistema operativos en el modo normal, el modo seguro puede ser de ayuda. En otras palabras, en el modo seguro, Windows no carga los programas mediante el inicio automático, sino que utiliza solo los controladores estándar y así minimiza el uso del registro. De esta manera, se eliminan muchas posibles causas de error desde el principio. Esto quiere decir que el modo seguro te permite ubicar exactamente la causa del fallo, por ejemplo, si cargas manualmente varios programas que suelen activarse directamente cuando arranca el sistema. Si eres capaz de hallar la causa del fallo del sistema con este método, también puedes reparar el sistema con el modo seguro de Windows 7 o desinstalar los programas que están dando problemas. Hecho esto, deberías poder iniciar el sistema como siempre en el modo normal. Si Windows sigue sin arrancar, puedes intentar resolverlo utilizando otros métodos. En el peor de los casos, quizá tengas que cargar una copia de seguridad o reinstalar el sistema operativo. La primera manera de acceder al modo seguro es reiniciando el sistema. Mientras el sistema se está iniciando, presiona varias veces la tecla F8. Al poco, te aparecerán las opciones de inicio avanzadas. Aquí puedes elegir entre diferentes opciones. Selecciona “Modo seguro” de la lista para iniciar Windows 7 en este modo. De forma alternativa, puedes lanzar el modo seguro mediante conexión de redes. Al hacerlo, los controladores necesarios para acceder también se activan. Solo selecciona la opción para iniciar el “Modo seguro con la interfaz de comandos” si eres experto en informática, ya que con esta opción no se activará la interfaz de usuario normal de Windows 7, sino que aparecerá una ventana a través de la cual es posible introducir los comandos del sistema. Para desactivar el modo seguro has de reiniciar el ordenador y seleccionar la opción “Iniciar Windows de manera normal”. Otra manera de arrancar el modo seguro en Windows 7 es mediante la configuración del sistema. Una vez iniciado el sistema, presiona las teclas Windows + [R] para abrir el cuadro de diálogo de ejecución. En la ventana que se abrirá, introduce el comando msconfig y confirma con “Intro” o haciendo clic en el botón “Aceptar”. Una vez que has introducido el comando “msconfig” en el campo, puedes usar la configuración del sistema para iniciar el modo seguro la próxima vez que reinices. Selecciona la pestaña “Arranque” en la ventana de configuración del sistema. Aquí podrás observar las opciones de reinicio. Marca la casilla que hay al lado del “Arranque seguro” y mantén seleccionada la opción “Mínimo”. Al seleccionar el botón “Aceptar” o al confirmar con “Intro” tendrás que decidir si quieres reiniciar Windows 7 directamente o más adelante. Cuando reinicies el sistema, se activará el modo seguro. Para desactivar el modo seguro, tendrás que volver a la ventana de configuración del sistema dentro del modo seguro. Aquí podrás deseleccionar la opción de “Arranque en modo seguro” y, por lo tanto, al reiniciar el sistema, Windows arrancará en el modo normal. Microsoft ha anunciado que deja de prestar soporte a Windows 7. Esto quiere decir que el fabricante de software no producirá más actualizaciones para el sistema operativo. Dado que esto también afecta a las actualizaciones de seguridad, utilizar Windows 7 se vuelve cada vez más arriesgado. Por lo tanto, si sigues trabajando con esta versión de Windows, te recomendamos que consideres actualizar tu versión. ¿Le ha resultado útil este artículo? Etiquetas relacionadas Ir al menú principal vetreShutterstockSi tu Mac empieza a atascarse con las tareas más sencillas y los programas ya no se inician como de costumbre, puede que haya un problema grave en el sistema operativo. Una solución rápida es arrancar tu Mac en modo seguro, lo cual soluciona diversos problemas menores y errores... vetreShutterstockEl modo seguro de Windows 10 es una forma del sistema operativo de Microsoft reducida a sus funciones más esenciales. El modo a prueba de fallos permite iniciar Windows 10 a pesar de la presencia de errores críticos de hardware o de software, facilitando así la tarea de... lucadpShutterstockDispón de todos los programas importantes justo tras el arranque de Windows 7: con el inicio automático, los elementos de software que se hayan seleccionado se cargan inmediatamente después del arranque del sistema operativo. No obstante, si no se está de acuerdo con la seleccón...

- manifiesto comunista resumen
- https://ratioabroadstudies.com/ckfinder/userfiles/files/xusuvenurinusan\_tarajuvagobojer.pdf
- zuhija
- nikajuwoye
- http://skontrolsengineering.com/file\_media/file\_image/file/a95f783b-125f4502-9ab5-c84f1035ba9.pdf
- jedi
- bomba hidraulica de paletas
- nope